Inhaltsverzeichnis

Positionen (position) 1

Positionen (position)

Eine Position kann mehrere Baugruppen enthalten. Bei technischen Projekten ist die Position einfach eine Gruppierung von Baugruppen bzw. von Teilen. Bei kaufmännischen Projekten kann die Position auch Abmessungen haben um anhand denen z.B. unterschiedliche Preise zu ermitteln.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
positionno	string	Positionsnummer. Diese muss eindeutig sein. Pflichteingabe
name	string	Gibt die Bezeichnung der Position an. Pflichteingabe
description	string	Allgemeine Beschreibung.
amount	string	Gibt die Menge der Position an.
unit	string	Gibt die Einheit der Position an. Dieser Wert muss als Einheit in xPress vorhanden sein.
length	double	Gibt die Länge der Position an. Diese ist nur wichtig wenn sie in einem kaufmännischen Projekt verwendet werden muss oder als Information vorhanden sein soll. Sind bei der Position in xPress Variablen vorhanden, deren Definition die **Länge** ist, wird dieser Wert in diese Variablen übertragen.
width	double	Gibt die Breite der Position an. Diese ist nur wichtig wenn sie in einem kaufmännischen Projekt verwendet werden muss oder als Information vorhanden sein soll. Sind bei der Position in xPress Variablen vorhanden, deren Definition die **Breite** ist, wird dieser Wert in diese Variablen übertragen.
height	double	Gibt die Höhe der Position an. Diese ist nur wichtig wenn sie in einem kaufmännischen Projekt verwendet werden muss oder als Information vorhanden sein soll. Sind bei der Position in xPress Variablen vorhanden, deren Definition die **Höhe** ist, wird dieser Wert in diese Variablen übertragen.
ucs	UCS	Definiert die Position und die Ausrichtung der Position. Diese Information ist dann erforderlich wenn die einzelnen Positionen im Projekt an einer bestimmten Position sein müssen um diese in der weiteren Verarbeitung korrekt darstellen zu können.
article	string	Gibt den Artikel der Position an. Dieser ist nur wichtig wenn er in einem kaufmännischen Projekt verwendet werden muss oder als Information vorhanden sein soll. Hat ein Artikel in xPress Baugruppen hinterlegt, werden diese auch eingefügt. Die Variable, die dieser Position zugewiesen sind, werden an die Baugruppe übergeben, sofern die Namen übereinstimmen. Ist der Wert **name** oder **description** leer, wird die Bezeichnung bzw. die Beschreibung aus dem Artikel geladen, ansonsten werden diese Werte mit den Daten aus der XML überschrieben.
group	Baugruppen	Eine Position kann beliebig viele Baugruppen enthalten.
price	string	Gibt den Preis der gesamten Position an. Der hier angegebene Preis wird in das Feld **Zielkosten eff.** importiert. Der Preis wird nur importiert wenn die Variable **importprice** den Wert 1 hat. Wird der Preis importiert werden alle Preise ignoriert die sich durch eventuelle Teile in dieser Gruppe ergeben.

Name	Format	Beschreibung
importprice	string	Gibt an ob der Preis der in der Variable **price** definiert ist importiert werden soll
		0 = Preis wird nicht importiert
		1 = Preis wird importiert
images	Grafiken	Eine Position kann eine Liste von Grafiken enthalten. Zu beachten ist dabei, dass jeder Typ nur einmal vorkommen darf.
variable	Variable	Eine Position kann beliebig viele Variablen enthalten. Diese Variablen werden in die Baugruppe des Artikels übergeben, sofern die Variablennamen übereinstimmen.
positiontype	string	Gibt den Typen der Position an, möglich sind: Normal: „0“ oder „Normal“ Alternativ: „1“ oder „Alternate“ Eventual: „2“ oder „Eventual“ Mehrmenge: „3“ oder „MoreAmount“ Mindermenge: „4“ oder „LessAmount“ Text: „10“ oder „Text“

From:
https://wiki.camid.eu/ -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:position&rev=1584600910

Last update: **19.03.2020 07:55**